



دستور العمل تزریق داخل جلدی

دستور دارویی را چک ، کارت دارویی با کاردکس دارویی چک و به اصول دارودرمانی توجه کنید.

مددجو را شناسایی و با وی ارتباط برقرار کنید . هدف و روش انجام کار را برای وی شرح دهید.

وسایل را آماده کنید : پنبه الکل - سرنگ و سوزن مناسب (سرنگ TB یک سی سی - نیدل 28 - 26 و طول 0/5 اینچ)
- ظرف مخصوص اجسام نوک تیز - ویال - یا آمپول مورد نظر - کارت دارویی

دستها را بشوید

دستکش یکبار مصرف را بپوشید.

خلوت مددجو را حفظ کنید.

با روش صحیح مقدار داروی مورد نظر را محاسبه و از ویال و یا آمپول بکشید.

مددجو را در وضعیت خوابیده و یا نشسته که قسمت ساعد دست قابل دیدن باشد، قرار دهید

محل تزریق در قسمت داخل ساعد دست که فاقد مو ، تورم ، التهاب و قرمزی باشد
را انتخاب نموده و با پنبه الکل و یا بتادین از مرکز به خارج به صورت دورانی تمیز کنید.

پوشش سوزن را برداشته و سرنگ را در دست غالب گرفته و با دست دیگر پوست محل تزریق را بکشید.

سرنگ را در زاویه 15 - 10 درجه تقریباً مماس با پوست نگه دارید و در حالی که نوک مورب آن به طرف بالا باشد
وارد پوست کنید به نحوی که نوک سر سوزن در پوست مشخص باشد . سوزن دقیقاً در زیر اپیدرم قرار گیرد.

سوزن را ثابت نگه داشته و به آرامی ، بدون اسپیراسیون طی مدت 3 تا 5 ثانیه به اندازه حداکثر 1/1 سی سی دارو را تزریق کنید.

سوزن را با همان زاویه ای که وارد بدن کرده خارج کنید و از فشار دادن و تمیز نمودن محل تزریق خودداری کنید.

سرنگ و سوزن را بدون گذاشتن درپوش در ظرف مخصوص اجسام نوک تیز بیاندازید.

دستکش را بیرون بیاورید.

اطراف محل تزریق را تا شعاع دو سانتی متری علامت گذاری کنید. تاریخ و ساعت را ثبت نمایید

مددجو را در وضعیت مناسب قرار دهید و دستها را بشوید.

به مددجو یادآور شوید برای کنترل عکس العمل پوستی، تست آلرژی

15 تا 60 دقیقه و تست سل 72 ساعت بعد از تزریق مراجعه کنید.

به مددجو آموزش دهید محل تزریق را مالش ندهد ، آن را نپوشاند و ماده جدیدی بر روی آن قرار ندهد.

نوع دارو ، ساعت تزریق و عکس العمل مددجو را در گزارش پرستاری ثبت کنید.

تصاویر نحوه تزریق داخل جلدی

مراحلی از انجام تزریق زیر جلدی

